

# ownCloud Upgrade

## Einleitung

ownCloud Versionen zu aktualisieren ist leider etwas mühsam, da es nicht möglich ist Hauptversionen zu überspringen. Die Upgrade-Reihenfolge sieht wie folgt aus:

1. **ownCloud 8.0** (aus Repositories im openSUSE Buildservice) - steht bis openSUSE 13.2 zur Verfügung
2. **ownCloud 8.1** (aus Repositories im openSUSE Buildservice) - steht bis openSUSE 42.1 zur Verfügung
3. **ownCloud 8.2** (aus ownCloud eigenen Repositories) - steht für openSUSE 13.1 bis openSUSE Leap 42.1 zur Verfügung
4. **ownCloud 9.0** (aus ownCloud eigenen Repositories) - steht für openSUSE 13.2 bis openSUSE Leap 42.1 zur Verfügung
5. **ownCloud 9.1** (aus ownCloud eigenen Repositories) - steht für openSUSE 13.2 bis openSUSE Leap 42.3 zur Verfügung
6. **ownCloud 10.0** (aus ownCloud eigenen Repositories) - steht für openSUSE 42.1 bis openSUSE Leap 42.3 zur Verfügung

Ältere Versionen 5.0 bis 7.0 stehen für ältere openSUSE Versionen im openSUSE Buildservice zur Verfügung, sollten aber auf invis-Servern nicht vorkommen.

## Durchführung

Kontrollieren Sie zunächst wie folgt, welche Version auf Ihrem System installiert ist:

```
invis:~ # rpm -qa owncloud  
owncloud-8.0.16-1.1.noarch
```

Entfernen Sie zunächst das Software-Repository aus dem die bisherige ownCloud Version installiert wurde. Eine Liste aller Repositories, die Ihr System kennt erhalten Sie wie folgt:

```
invis:~ # zypper repos
```

Ausgegeben wird eine durchnummerierte Liste der Repositories. Über die Nummer am linken Rad der Liste können Sie einzelne Repositories gezielt entfernen:

```
invis:~ # zypper rr nummer
```

Suchen Sie sich jetzt abhängig von Ihrer openSUSE Version und der bezogen auf Ihre ownCloud Version nächst höheren Version aus obiger Reihenfolge die Repo-Datei für das jetzt hinzuzufügende Repository. Fügen Sie es wie in folgendem **Beispiel** gezeigt hinzu:

```
invis:~ # zypper ar  
https://download.owncloud.org/download/repositories/8.2/openSUSE_Leap_42.1/c
```

## e:8.2.repo

Frischen Sie jetzt Ihre Repositories auf:

```
invis:~ # zypper ref
```

Schalten Sie jetzt Ihre laufende ownCloud Instanz in den Maintenance Mode. Dazu wechseln Sie am besten in das Verzeichnis der ownCloud Installation. Genutzt wird dazu das ownCloud eigene Kommandozeilenwerkzeug **occ**. Das Kommando muss mit dem User ausgeführt werden unter dem der Webserver Apache betrieben wird:

```
invis:/srv/www/htdocs/owncloud # sudo -u wwwrun ./occ maintenance:mode --on
```

From:  
<https://wiki.invis-server.org/> - **invis-server.org**



Permanent link:  
[https://wiki.invis-server.org/doku.php?id=invis\\_server\\_wiki:upgrade:owncloudupgrade&rev=1498390447](https://wiki.invis-server.org/doku.php?id=invis_server_wiki:upgrade:owncloudupgrade&rev=1498390447)

Last update: **2017/06/25 11:34**